

# Bot Web Server


- [Bot Web Server](#)

# Bot Web Server

Веб-интерфейс предназначен для настройки вещания ГНСС базы в сеть **pidt.net**.

## 1. Войдите в аккаунт

- Откройте приложение и нажмите кнопку входа.
- Введите данные от своего аккаунта PiDT.NET.
- Если аккаунта ещё нет, зарегистрируйтесь через Telegram-бота, который указан на странице входа.




## 2. Посмотрите общую информацию

После входа сверху появятся карточки со статистикой:

- сколько всего трансляций создано;
- сколько трансляций сейчас активно;
- какой порт pidt.net используется вещания.

# Добро пожаловать, @polina!

 Новая трансляция

Всего трансляций

**4**

Активных трансляций

**0**

Порт pidt.net

**2101**

### 3. Создайте новую трансляцию

Нажмите кнопку **«Новая трансляция»**. Заполните нужные поля для подключения к вашему кастеру:

- данные сервера;
- порт;
- логин и пароль;
- точку подключения - выберите базу из списка или впишите вручную. Если список не загрузился, проверьте адрес сервера, порт и доступность подключения.;
- GGA.


## Параметры трансляции ×

**Хост кастера \***



**Порт \***

**Логин \***

**Пароль \***

**Точка доступа \***

**GGA**

Широта	Долгота	Высота
<input type="text" value="56.118728"/>	<input type="text" value="93.335901"/>	<input type="text" value="120"/>

После заполнения нажмите кнопку сохранения.


#### 4. Управляйте трансляциями через карточки

Каждая трансляция отображается отдельной карточкой.

По карточке можно нажать, чтобы:

- запустить трансляцию, если она остановлена;
- остановить трансляцию, если она запущена.

Кнопка с карандашом открывает редактирование.  
Кнопка с крестиком удаляет трансляцию.



## 5. Смотрите статус трансляции

В карточке отображаются данные:


- Имя точки доступа на кастере pidt.net:2101;
- Имя подключенного кастера;
- Имя подключённой точке доступа;
- Статус GGA.

В карточке отображается состояние:

- если поток запущен, показывается оставшееся время;
- если поток остановлен, показывается время остановки;
- если произошла ошибка, карточка считается остановленной.

Справа есть круглый индикатор:

- зелёный — поток запущен;
- красный — поток остановлен;
- красный с восклицательным знаком — есть ошибка.



## **6. Как посмотреть ошибку**

Если индикатор красный с восклицательным знаком, наведите на него мышкой. Появится всплывающая подсказка с текстом ошибки.

После ошибки можно снова нажать на карточку, чтобы попробовать запустить поток заново.